

INSTRUCTION



LA TROUSSE DE MAQUILLAGE

Fourniture de Gütermann creativ


Fil à coudre universel dans des coloris coordonnés, tissu en coton Véro's World by Gütermann, Collection Country Chic Cottage; 20 cm de bouquet sur fond rose (A/B) et en médaillons (D/E) sur fond vert, 20 cm de vichy vert (C)

En plus : 20 cm de molleton (F/G), une fermeture à glissière rose de 40 cm, perles cœur pour accrocher à la fermeture, Gütermann creativ

Préparation

Pour dessiner le patron de l'élément A, dessinez un rectangle de 13,5 cm x 21 cm, puis arrondissez les 2 angles du haut comme sur le schéma.

Ce patron sera à couper 2 fois dans le tissu cottage et les cœurs. Pour le molleton, doublez le patron afin qu'il devienne un grand rectangle de 27 cm x 21 cm avec les 4 angles arrondis.



Pour la grande trousse, coupez

2 fois le dessus A selon patron dans : les bouquets et les médaillons;

1 fois le patron A (doublé) dans le molleton;

2 bandes de 3,5 cm x 39 cm dans : les bouquets, les médaillons et le molleton;

3 bandes de 2 cm x 64 dans le vichy vert

Réalisation

Les assemblages se font endroit contre endroit

1. Placez les deux devant A endroit contre endroit, et cousez les ensemble sur la ligne opposée aux arrondis. Vous obtenez un seul A qui sera le devant, le dessous et l'arrière de la trousse.

2. Faites de même avec les devants intérieurs D.

3. Collez le devant en molleton sur l'envers du devant A.

4. Collez les bandes de molleton sur l'envers des dessus B.

5. Matelassez les épaisseurs en lignes parallèles puis perpendiculaires, avec un effet de losange, sur les dessus et les devants.

6. Cousez les bandes molletonnés B de chaque côté de la fermeture à glissière.

7. Cousez les bandes C les unes aux autres afin de faire une seule grande bande circulaire.

8. Pliez cette grande bande en deux dans la longueur puis froncez-la jusqu'à ce qu'elle mesure 96 cm.

9. Cousez ensuite cette bande froncée tout autour du devant molletonné A.

10. Placez les extrémités de la fermeture à glissière sur les extrémités de la couture d'assemblage des devants, et le milieu de la largeur des devants sur le milieu de la longueur des dessus puis cousez les dessus sur le devant, endroit contre endroit. Attention, ouvrez la fermeture à glissière avant de cou-

dre sinon vous pourriez être coincé.

11. Crantez les coins et les arrondis.

12. Prenez les 2 dessus intérieurs et mettez-les endroit contre endroit. Cousez les ensemble sur une longueur, mais seulement au début et à la fin de cette longueur, sur environ 2 cm.

13. A l'aide de votre fer à repasser, rabattez les marges de couture sur chaque cotés sur toute la longueur.

14. Épinglez les extrémités de l'assemblage des dessus intérieur, sur les extrémités de l'as-

semblage des devants intérieur, et le milieu des longueurs des dessus sur le milieu des largeurs des devants ,puis assemblez les dessus intérieurs sur le devant intérieur de la même façon que pour les dessus B sur le devant A.

15. Crantez les coins et les arrondis.

16. Glissez la trousse molletonnée dans la trousse non-molletonnée, envers contre envers.

17. Pour terminer, cousez à la main, la trousse non-molletonnée sur la fermeture à glissière. Vous pouvez la retourner, votre trousse est terminée.

