

INSTRUCTION



LA HOUSSE DE COUSSIN „LIZZY“

Fourniture de Gütermann creativ

Fil à coudre universel dans des coloris coordonnés, tissu en coton Véro's World by Gütermann, Collection Country Chic Cottage; 55 cm Médaillons Lizzy, rayé beige (A/B/C), 40 cm vichy marron (D).

En plus : 45 cm de toile beige pour le coussin intérieur (E), une fermeture à glissière beige de 45 cm, rembourrage (F).

Pour un coussin, coupez

(N'oubliez pas d'ajouter les valeurs de couture).

un carré A de 45 cm de côté en médaillons;
un rectangle B de 45 cm x 17,5 cm dans les médaillons (ne rien ajouter sur le bas de la bande);

un rectangle C de 45 cm x 31 cm dans les médaillons;

Conseil : placez les deux rectangles B et C l'un au-dessus de l'autre sur le tissu afin

que les lignes se rejoignent et que le raccord soit parfait.

2 bandes D de 10 cm x 140 cm dans le vichy;

1 bande D de 10 cm x 80 cm dans le vichy;
un rectangle E de 45 cm x 90 cm dans le tissu de doublure pour le coussin intérieur

Réalisation

Les assemblages se font endroit contre endroit.

1. Préparez le coussin intérieur : pour cela pliez le rectangle E en deux et piquez les cotés en laissant une ouverture de 10 cm environ, crantez les coins et retournez. Rembourrez le coussin, puis fermez l'ouverture à la main.
2. Surfilez le bas du rectangle B et le haut du rectangle C.
3. Repliez le bas du rectangle B de 2,5 cm,

marquez au fer.

4. Assemblez la fermeture à glissière sur le bas du rectangle B, puis sur le haut du rectangle C.

5. Surpiquez le rectangle B juste en dessus de la fermeture à glissière (voir schéma).

6. Préparez le volant : pour cela assemblez les extrémités des bandes D ensemble afin de faire un grand volant circulaire. Pliez la bande en deux dans la longueur envers contre envers.

7. Passez un fil de fronce sur le haut du vo-

lant en prenant les deux épaisseurs de tissus, tirez le fil et froncez jusqu'à ce que le volant mesure 180 cm.

8. Assemblez le volant froncé sur le pourtour du dessus A.

9. Assemblez ensuite le dessous (ultérieurement obtenu en assemblant les rectangles B et C avec la fermeture à glissière) avec le dessus endroit contre endroit (Attention ouvrez la fermeture à glissière avant de coudre).

10. Surfilez, crantez les coins puis retournez.



